



孕龍科技 LAP 邏輯分析儀—Window 8 / 8.1 問題與安裝說明書

◆ 問題：Driver install fail in install shield

此問題會發生在某些廠牌所搭載的 window 8 OS，安裝時會直接發生 fail，目前可行的解決方法就是手動解壓縮光碟內的 Driver 必須檔，然後手動安裝。

◆ 手動安裝流程如下：

1. 關閉 window driver 數位簽章
2. 儀器連接上 PC / NB / Tablet
3. 安裝主程式 Application Setup，若安裝 Driver 發生 fail，請直接看步驟 5
4. 檢查以下路徑是否有兩份 Driver 文件 (bulkusb.inf, bulkusb.sys)，若有請直接看步驟 7
C:\Program Files\PC-Based Instrument\ZEROPLUS\DRIVER - 32bit
C:\Program Files (x86)\PC-Based Instrument\ZEROPLUS\DRIVER - 64bit
5. 手動解壓縮安裝光碟內的 Driver Setup/Data1.cab，解壓 bulkusb.inf, bulkusb.sys 兩份文件
6. 複製或剪下，放置到以下路徑：
C:\Program Files\PC-Based Instrument\ZEROPLUS\DRIVER - 32bit
C:\Program Files (x86)\PC-Based Instrument\ZEROPLUS\DRIVER - 64bit
7. 進入裝置管理員，手動更新儀器 Driver 即可 (請指定 Driver 路徑進行安裝)